


Outlook Einrichtung Ihres Mail-Clients

Vielen Dank, dass Sie sich für KBHnet entschieden haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie problemlos Ihr Mailkonto in Microsoft Outlook konfigurieren können.

- Öffnen Sie dazu Microsoft Outlook. Klicken Sie auf „Datei“.

Datei

- Klicken Sie nun auf „Konto hinzufügen“.



- Wählen Sie „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdiensteanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

- ☞ Wählen Sie „POP oder IMAP“.

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

- ☞ Nun können Sie zwischen POP3 oder IMAP wählen. Wir empfehlen Ihnen IMAP.
Füllen Sie die Felder gemäß dem Kunden-Anmeldeblatt aus.

Hier sehen Sie die Konfiguration für POP3:

Konto hinzufügen ✕

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

- ☞ Klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“.

- ☉ Wählen Sie im Unterverzeichnis „Postausgangsserver“ „Der Postserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ + „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

- ☉ Gehen Sie auf das Unterverzeichnis „Erweitert“ und ändern Sie die folgenden Parameter. Danach mit „OK“ bestätigen.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen


Vom Server nach 14 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

- ☉ Bestätigen Sie mit „Weiter“. Nun ist die Kontoeinrichtung für POP3 abgeschlossen.

Hier sehen Sie die Konfiguration für IMAP (empfohlen):



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern


Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Kontoeinstellungen testen


Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

 Klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“.

 Wählen Sie im Unterverzeichnis „Postausgangsserver“ „Der Postserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ + „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

- ☞ Gehen Sie auf das Unterverzeichnis „Erweitert“ und ändern Sie die folgenden Parameter. Danach mit „OK“ bestätigen.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

- ☞ Bestätigen Sie mit „Weiter“. Nun ist die Kontoeinrichtung für IMAP abgeschlossen.