


Outlook Einrichtung Ihres Mail-Clients

Vielen Dank, dass Sie sich für KBHnet entschieden haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie problemlos Ihr Mailkonto in Microsoft Outlook konfigurieren können.

- Öffnen Sie dazu Microsoft Outlook. Klicken Sie auf „Datei“.

Datei

- Klicken Sie nun auf „Konto hinzufügen“.



- Wählen Sie „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

The screenshot shows the 'Konto hinzufügen' dialog box in Microsoft Outlook. The 'Konto automatisch einrichten' option is selected, but the 'Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen' option is highlighted with an orange box. Below the options, there are input fields for 'Ihr Name', 'E-Mail-Adresse', 'Kennwort', and 'Kennwort erneut eingeben'. The 'Weiter >' button is highlighted with an orange box.

- ☉ Wählen Sie „POP oder IMAP“.

POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

- ☉ Nun können Sie zwischen POP3 oder IMAP wählen. Wir empfehlen Ihnen IMAP. Füllen Sie die Felder gemäß dem Kunden-Anmeldeblatt aus.

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: muster@ktvhopfgarten.at

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: mail.ktvhopfgarten.at
Postausgangsserver (SMTP): mail.ktvhopfgarten.at

Anmeldeinformationen
Benutzername: muster@ktvhopfgarten.at
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

- ☉ Klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“.
- ☉ Wählen Sie im Unterverzeichnis „Postausgangsserver“ „Der Postserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ + „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

- ☞ Gehen Sie auf das Unterverzeichnis „Erweitert“ und ändern Sie die folgenden Parameter. Danach mit „OK“ bestätigen.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

- ☞ Bestätigen Sie mit „Weiter“. Nun ist die Kontoeinrichtung für IMAP abgeschlossen.